

# ★シナリオ、ファイルリストの設定方法

## 例) 静止画1点、動画3点をUSBメモリーに格納した場合

### ■ USBメモリーコンテンツの設定例

```
000_storelogo.jpg
001_shoesCM_video1.wmv
002_clothesCM_video2.wmv
003_jeansCM_video3.wmv
```

※シナリオを設定しない場合は、ファイル名順に繰り返し再生されます（ループ）。

```
1. 000_storelogo.jpg (*1)
2. 001_shoesCM_video1.wmv (*2)
3. 002_clothesCM_video2.wmv (*2)
4. 003_jeansCM_video3.wmv (*2)
```



\*1: 本体「スライドショー再生間隔」の設定時間で再生  
\*2: 各動画ファイルの長さ分再生

## 例) 動画の間に静止画を10秒表示させるシナリオを設定する場合

### ■ USBメモリーコンテンツの設定例

```
scenario.dat
filelist.dat
storelogo.jpg
shoesCM_video1.wmv
clothesCM_video2.wmv
jeansCM_video3.wmv
```



- シナリオとファイルリストはUSBメモリーのルート直下に保存します。
- datファイルはUTF-8N形式で保存してください。

### ■ scenario.dat (シナリオ)

```
PHOTO_001:10 (*1)
VIDEO_001:
PHOTO_001:10 (*1)
VIDEO_002:
PHOTO_001:10 (*1)
VIDEO_003:
```



再生ファイルに対して、再生順や時間を指定します。  
この場合は静止画を10秒、動画は各動画ファイルの長さ分を再生

### ■ filelist.dat (ファイルリスト)

```
PHOTO_001:storelogo.jpg
VIDEO_001:shoesCM_video1.wmv
VIDEO_002:clothesCM_video2.wmv
VIDEO_003:jeansCM_video3.wmv
```



シナリオと再生ファイル名をひもづけます

### ファイル名入力時のご注意

再生ファイルには、拡張子を含むファイル名を半角英字で設定してください

・PHOTO\_001

・VIDEO\_001

\*xxxの部分は001～999を設定できます。